



CECIAAA



Guide Utilisateur de ZoomVoice

INTERFACE ENTRE ZOOMTEXT

&

DRAGON PROFESSIONAL

Mis à jour le 24/10/2018

36 avenue du Général de Gaulle.
3ème étage – Tour Gallieni 2. 93170 BAGNOLET
Tel : 01.43.62.14.59 / Fax : 01.43.62.14.62 – www.ceciasa.com



TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	3
2	PRÉ-REQUIS	3
3	CRÉATION DU PROFIL DRAGON	5
4	LISTE DES COMMANDES	10
4.1	GESTION DU MICROPHONE	10
4.2	COMMANDES DE LA BOITE D'ÉPELLATION	10
4.3	COMMANDES DE L'INTERFACE UTILISATEUR	10
4.4	COMMANDES PERMETTANT DE PILOTER L'AGRANDISSEMENT ET LA PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE	11
4.5	COMMANDES PERMETTANT LE CHANGEMENT DE CONFIGURATION PERSONNALISÉE	12
4.6	COMMANDES DE RECHERCHE	12
4.7	COMMANDES DE LA BARRE D'OUTILS DU LECTEUR	12
4.8	COMMANDES DE LECTURE D'ÉCRAN	13
4.9	COMMANDES PERMETTANT DE CONTRÔLER LA LECTURE DU TEXTE	14
4.10	COMMANDES PERMETTANT DE CONTRÔLER LE DÉFILEMENT	15
4.11	AUTRES COMMANDES UTILES	15



1 INTRODUCTION

ZoomVoice est un programme permettant l'interfaçage entre Zoomtext et Dragon Professional. Il est donc indispensable de disposer de ces deux logiciels afin de pouvoir utiliser ZoomVoice. Avec ce programme, vous pourrez utiliser certaines fonctionnalités de Zoomtext à la voix.

Afin d'avoir un retour vocal, il est nécessaire d'être équipé de ZoomText niveau 2, et, pour que toutes les commandes vocales qui pilotent ZoomText puissent être exécutées, vous devez posséder Dragon Professional Individual ou Group.

Il est important de préciser qu'une formation associée est vivement recommandée.

2 PRÉ-REQUIS

Même si des formations en fonction du niveau de l'utilisateur pourront être proposées, il est recommandé d'avoir une connaissance du clavier au préalable.

La configuration minimale requise pour l'installation de ZoomText, DRAGON et ZoomVoice est la suivante :

- Windows 10, 8.1 ou 7 avec Service Pack 1 (ou supérieur).
- Processeur : 2 GHz i3 dual core processeur ou similaire. i5 ou i7 recommandé.
- 4 GB Ram. 8 GB recommandé.
- Carte graphique avec support pour DirectX 10 ou supérieur.
Mémoire vidéo dédiée recommandée : 256 MB.
- Espace disque requis : 8 Go.
- Disque SSD recommandé.
- Affichage 5-point multi-touch pour écran tactile.

Compatibilité logicielle

- Microsoft® Office 2010, 2013 et 2016.
- Internet Explorer® dernière version, Google Chrome® dernière version. La dernière version de Firefox n'est plus compatible avec Dragon actuellement.

Pendant le processus d'installation de ZoomVoice et des produits associés, il est préconisé de désactiver tous les logiciels antivirus. Il est aussi fortement recommandé de fermer tous les logiciels avant de commencer l'installation.



Il est très important de souligner que, dans le cas où les recommandations logicielles et matérielles ne sont pas respectées, le fonctionnement de ZoomVoice ne peut être garanti.


Un effort a été fait pour utiliser un vocabulaire non technique. Cependant, il est fortement recommandé, surtout pour les gens qui ont peu d'expérience dans l'installation de logiciels, de faire appel à un spécialiste de ZoomVoice pour vous assurer que votre système est configuré de manière optimale.

De plus, même si ZoomVoice permet un accès et un contrôle de l'ordinateur en mode mains libres, il est important que la personne qui installe ZoomVoice et configure le système soit capable d'utiliser le clavier.


3 CRÉATION DU PROFIL DRAGON

Après avoir installé ZoomText, Dragon et ZoomVoice, vous êtes prêt pour créer votre profil vocal. Cette étape est très importante. Si celle-ci n'est pas correctement effectuée, la reconnaissance vocale ne sera pas optimale. Nous vous invitons à parler et lire le plus naturellement possible pendant cette phase, sans hacher chaque mot.

Lancez DRAGON : L'assistant nouvel utilisateur s'affiche.




1. Fenêtre « Création du profil »




Nom : tapez le nom que vous souhaitez utiliser pour le profil de voix que vous allez créer. Il est fortement recommandé d'utiliser le nom d'utilisateur de la machine.

2. Fenêtre « Options vocales »




Sélectionner une langue : Français.
Sélectionner une région : France.

3. Fenêtre « Gérer les sources de dictée »



Choisissez le système son actif, puis appuyez sur « suivant ».

4. Fenêtre « Vérifier le microphone »




À partir de maintenant il est important que vous positionniez correctement votre micro, car vous allez bientôt parler dedans. Positionnez le microphone à environ deux centimètres

(approximativement la largeur de deux doigts) de votre bouche et un peu sur le côté. Le microphone ne doit pas toucher votre bouche.

Une fois que le micro est correctement positionné appuyez « suivant »

5. Lire un texte pour configurer le microphone




Le système va vérifier que le microphone fonctionne correctement. Appuyez sur le bouton « Commencer » et lisez le texte affiché. Si cela est trop difficile, vous n'avez qu'à dire les jours de la semaine puis les mois de l'année. Recommencez jusqu'à ce que vous entendiez un « Ding ». Appuyez alors sur le bouton « suivant ».

NOTE : Si l'ordinateur rencontre un problème lors de cette étape, veuillez-vous assurer que :

- Le microphone est correctement branché
- Le système son sélectionné est correct
- Le microphone est correctement positionné

Vous pouvez appuyer sur le bouton « précédent » à n'importe quel moment et recommencer une étape pour obtenir des résultats plus satisfaisants.

6. Préparation du profil



Attendez quelques instants pendant lesquels DRAGON crée votre profil vocal. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

La configuration audio et la création du profil utilisateur sont terminées.

Pour améliorer la reconnaissance :

Vous pouvez apprendre à DRAGON à s'adapter à votre style d'écriture, en analysant vos documents et vos messages électroniques :

Pour Dragon Professional Individual :

- Rendez-vous dans le menu Vocabulaire/Apprendre à partir de documents spécifiques et suivre les instructions.
- Rendez-vous dans le menu Vocabulaire/Apprendre à partir des messages envoyés et suivre les instructions.

Pour Dragon Professional Group :

- Rendez-vous dans le menu Outils/Vocabulaire/Apprendre à partir de documents spécifiques et suivre les instructions.
- Rendez-vous dans le menu Outils/Vocabulaire/Apprendre à partir des messages envoyés et suivre les instructions.



4 LISTE DES COMMANDES

4.1 Gestion du microphone

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Au travail	PAUSE	Allume le microphone
Au repos	PAUSE	Met le microphone en pause

4.2 Commandes de la boîte d'épellation

Les commandes natives de Dragon « Prendre 1 » à « Prendre 9 » ne fonctionnent pas avec ZoomText.

Voici des commandes qui les remplacent. Ces commandes sélectionnent et valident le choix.

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Choix 1	Alt+&	Sélectionne et valide le choix 1 de la boîte d'épellation.
Choix 2	Alt+é	Sélectionne et valide le choix 2 de la boîte d'épellation.
Choix 3	Alt+ »	Sélectionne et valide le choix 3 de la boîte d'épellation.
Choix 4	Alt+'	Sélectionne et valide le choix 4 de la boîte d'épellation.
Choix 5	Alt+(Sélectionne et valide le choix 5 de la boîte d'épellation.
Choix 6	Alt+-	Sélectionne et valide le choix 6 de la boîte d'épellation.
Choix 7	Alt+è	Sélectionne et valide le choix 7 de la boîte d'épellation.
Choix 8	Alt+ç	Sélectionne et valide le choix 8 de la boîte d'épellation.
Choix 9	Alt+à	Sélectionne et valide le choix 9 de la boîte d'épellation.

4.3 Commandes de l'Interface Utilisateur

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Activer ZoomText	VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE	Permet d'activer ZoomText
Désactiver ZoomText	VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE	Permet de désactiver ZoomText

4.4 Commandes permettant de piloter l'agrandissement et la personnalisation de l'affichage

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Augmenter le zoom	VERR. MAJ + HAUT	Augmente le facteur de grossissement
Diminuer le zoom	VERR. MAJ + BAS	Diminue le facteur de grossissement
Type de fenêtre	VERR. MAJ + Z	Modifie le type de recouvrement de l'agrandissement
Ajuster la fenêtre	VERR. MAJ + A	Attention ensuite il faut utiliser la souris pour redimensionner la fenêtre
Changer les couleurs	VERR. MAJ + C	Permet d'activer ou de désactiver l'amélioration des couleurs
Changer le pointeur	VERR. MAJ + P	Permet d'activer ou de désactiver l'amélioration du pointeur
Changer le curseur	VERR. MAJ + R	Permet d'activer ou de désactiver l'amélioration du curseur
Changer le focus	VERR. MAJ + F	Permet d'activer ou de désactiver l'amélioration du focus
Changer les polices	VERR. MAJ + X	Permet d'activer ou de désactiver l'amélioration des polices

4.5 Commandes permettant le changement de configuration personnalisée

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Configuration 1	VERR. MAJ + &	Charge la configuration personnalisée n°1
Configuration 2	VERR. MAJ + é	Charge la configuration personnalisée n°2
Configuration 3	VERR. MAJ + «	Charge la configuration personnalisée n°3
Configuration 4	VERR. MAJ + `	Charge la configuration personnalisée n°4
Configuration 5	VERR. MAJ + (Charge la configuration personnalisée n°5

4.6 Commandes de recherche

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Démarrer la recherche	VERR MAJ + CTRL + F	Ouvre une fenêtre de recherche de Zoomtext ...

4.7 Commandes de la barre d'outils du lecteur

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Activer la voix	VERR MAJ + ALT + ENTRÉE	Permet d'activer l'élocution
Désactiver la voix	VERR MAJ + ALT + ENTRÉE	Permet de désactiver l'élocution
Plus vite	VERR MAJ + ALT + HAUT	Augmente la vitesse de lecture
Moins vite	VERR MAJ + ALT + BAS	Diminue la vitesse de lecture
Changer l'écho du clavier	VERR MAJ + ALT + B	Modifie l'écho de la frappe
Lancer le lecteur d'application	VERR MAJ + ALT + A	Démarrer la Vue App de AppReader
Lancer le lecteur de document	VERR MAJ + ALT + T	Démarrer la Vue Texte de AppReader

4.8 Commandes de lecture d'écran

Raccourcis clavier pour activer les commandes dire :

VERR MAJ + BARRE ESPACE, Y

Puis taper sur la touche indiquée dans le tableau.

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Dire le titre de la fenêtre	W	Prononce le titre de la fenêtre courante
Dire l'onglet	A	Prononce le nom de l'onglet de la boîte de dialogue ouverte
Dire le message	M	Prononce le message ouvert
Dire le bouton par défaut	B	Prononce le bouton par défaut
Dire le nom de groupe	G	Annonce le nom du groupe
Dire la barre d'état	U	Lit la barre d'état
Dire le texte sélectionné ou Dire la sélection	S	Prononce le texte sélectionné
Dire le titre de ligne	R	Dans un classeur Excel, annonce le titre de la ligne active
Dire le titre de colonne	C	Dans un classeur Excel, annonce le titre de la colonne active
Dire la formule	O	Dans un classeur Excel, annonce la formule de la cellule active
Dire le commentaire	N	Dans un classeur Excel, annonce le commentaire de la cellule active
Dire l'heure	T	Dit l'heure
Dire la date	D	Dit la date
Dire le presse-papiers	P	Dit le contenu du presse-papier
Tais-toi	CTRL	La synthèse cesse de parler (Muet)
Changer la synthèse		Permet de changer de synthèse

4.9 Commandes permettant de contrôler la lecture du texte

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Dire le caractère	CTRL + ALT + MAJ + ENTRÉE	Prononce le caractère courant
Dire le caractère précédent	FLECHE GAUCHE	Prononce le caractère précédent
Dire le caractère suivant	FLECHE DROITE	Prononce le caractère suivant
X à gauche		Permet de se déplacer de x caractères à gauche, x représentant un nombre entre 1 et 20
X à droite		Permet de se déplacer de x caractères à gauche, x représentant un nombre entre 1 et 20
Dire le mot	CTRL + ALT + MAJ + HAUT	Prononce le mot courant
Dire la phrase	CTRL + ALT + MAJ + BAS	Prononce la phrase courant
Dire la phrase précédente	VERR MAJ+ ALT + GAUCHE	Prononce la phrase précédente
Dire la phrase suivante	VERR MAJ+ ALT + DROITE	Prononce la phrase suivante
Dire la ligne	CTRL + ALT + MAJ + DROITE	Prononce la ligne courant
Dire le paragraphe	CTRL + ALT + MAJ + GAUCHE	Prononce le paragraphe courant

4.10 Commandes permettant de contrôler le défilement

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
Saut vers le haut	VERR MAJ + CTRL+ HAUT	Permet de faire défiler l'écran en haut de la page
Saut vers le bas	VERR MAJ + CTRL+ BAS	Permet de faire défiler l'écran en bas de la page
Saut vers la gauche	VERR MAJ + CTRL+ GAUCHE	Permet de faire défiler l'écran à gauche de la page
Saut vers la droite	VERR MAJ + CTRL+ DROITE	Permet de faire défiler l'écran à droite de la page
Saut vers le centre	VERR MAJ + CTRL+Début	Permet de faire défiler l'écran au centre de la page

4.11 Autres commandes utiles

Commande vocale	Raccourci clavier correspondant	Descriptif
retour-arrière	RETOUR ARRIERE	Efface le caractère précédent ou la sélection en édition
Suppression	SUPPRESSION	Efface le caractère ou la sélection suivant en édition
Ok	ENTRÉE	Appuie sur la touche entrée
Échap	ÉCHAPPE	Appuie la touche échappe
Début de ligne	ORIGINE	Déplace le curseur en début de ligne
Fin de ligne	FIN	Déplace le curseur à la fin de la ligne
Début de document	CTRL+ORIGINE	Déplace le curseur au début du document
Fin de document	CTRL+FIN	Déplace le curseur à la fin du document
Contrôle suivant	TAB	Se déplace au contrôle suivant dans une boîte de dialogue ou un tableau
Contrôle précédent	MAJ + TAB	Se déplace au contrôle précédent dans une boîte de dialogue ou un tableau
Fermer la fenêtre	ALT + F4	Ferme la fenêtre active