


## Commandes ZoomText 11.2



### Commandes principales

Zoom + / -

Zoom 1x (Basculer)

Améliorations des couleurs Activé/Désactivé

Afficher l'Interface Utilisateur

ZoomText Activé/Désactivé

Démarrer AppReader

Augmenter / Diminuer la vitesse de lecture

Elocution activer/désactiver

Muet

### Raccourci

VERR MAJ+ HAUT / BAS

VERR MAJ + ENTRÉE

VERR. MAJ + C

VERR MAJ + CTRL + U

VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE

VERR MAJ + ALT + A

VERR MAJ+ ALT + HAUT / BAS

VERR MAJ + ALT + ENTRÉE

CTRL

Les touches de raccourci suivantes **peuvent être utilisées** p pour gérer les commandes des programmes.

### Commandes de programme

ZoomText Activé/Désactivé

Afficher l'Interface Utilisateur

Charger la configuration 1 ... 10

Modifier les Paramètres de l'Application

Enregistrer les paramètres de l'application

### Non assignée

VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE

VERR MAJ + CTRL + U

VERR MAJ + CTRL + 1 ... 0

Note: 0 est utilisé pour charger la configuration 10

VERR MAJ + CTRL + M

VERR MAJ + CTRL + S

Les commandes séquentielles suivantes **sont utilisées** pour gérer les commandes des programmes.

### Commande

Commandes de programme

ZoomText Activé/Désactivé

Afficher l'Interface Utilisateur

Charger la configuration 1 ... 10

Modifier les Paramètres de l'Application

Enregistrer les paramètres de l'application

### Touches séquentielles

VERR MAJ + BARRE ESPACE, P

Entrée

U

1 ... 10

Note: 0 est utilisé pour charger la configuration 10

M

S

## Commandes d'agrandissement

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes d'agrandissement.

Commande	Raccourci
<b>Commandes d'agrandissement</b>	Non assignée
<b>Améliorations des couleurs Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + C</b>
<b>Améliorations du curseur Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + R</b>
<b>Améliorations du focus Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + F</b>
<b>Améliorations de la police Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + X</b>
<b>Améliorations du pointeur Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + P</b>
<b>Améliorer l'inversion intelligente Activé/Désactivé</b>	<b>VERR. MAJ + I</b>
<b>Basculer le Zoom et 1x</b>	<b>VERR MAJ + ENTRÉE</b>
<b>Zoom +</b>	<b>VERR. MAJ + HAUT</b>
<b>Zoom -</b>	<b>VERR. MAJ + BAS</b>

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour gérer l'agrandissement.

Commande	Touches séquentielles
<b>Commandes d'agrandissement</b>	<b>VERR MAJ + BARRE ESPACE, M</b>
<b>Améliorations des couleurs Activé/Désactivé</b>	<b>C</b>
<b>Améliorations du curseur Activé/Désactivé</b>	<b>R</b>
<b>Améliorations du focus Activé/Désactivé</b>	<b>F</b>
<b>Améliorations de la police Activé/Désactivé</b>	<b>X</b>
<b>Améliorations du pointeur Activé/Désactivé</b>	<b>P</b>
<b>Améliorer l'inversion intelligente Activé/Désactivé</b>	<b>I</b>
<b>Basculer le Zoom et 1x</b>	<b>Entrée</b>
<b>Zoom +</b>	<b>Haut</b>
<b>Zoom -</b>	<b>Bas</b>

## Commandes défilement

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes défilement.

Commande	Raccourci
Commandes défilement	Non assignée
Déplacer vers le haut	CTRL+ MAJ + HAUT
Déplacer vers le bas	VERR MAJ+ MAJ + BAS
Déplacer à gauche	VERR MAJ+ MAJ + GAUCHE
Déplacer à droite	VERR MAJ+ MAJ + DROITE
Arrêt de défilement	VERR MAJ + MAJ + ENTRÉE
Saut vers le haut	VERR MAJ + CTRL+ HAUT

Saut vers le bas	VERR MAJ+ CTRL + BAS
Saut vers la gauche	VERR MAJ+ CTRL + GAUCHE
Saut vers la droite	VERR MAJ+ CTRL + DROITE
Saut vers le centre	VERR MAJ + CTRL + ENTRÉE
Sauvegarder la vue	VERR MAJ + CTRL + PAGE PRÉCÉDENTE
Restaurer la vue	VERR MAJ + CTRL + PAGE SUIVANTE

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour gérer les commandes du Défilement.

Commande	Touches séquentielles
Commandes défilement	VERR MAJ + BARRE ESPACE, S
Déplacer vers le haut	Haut
Déplacer vers le bas	Bas
Déplacer à gauche	Gauche
Déplacer à droite	Droit
Arrêt de défilement	Entrée
Saut vers le haut	CTRL + HAUT
Saut vers le bas	CTRL + BAS
Saut vers la gauche	CTRL + GAUCHE
Saut vers la droite	CTRL + DROIT
Saut vers le centre	CTRL + ENTRÉE
Sauvegarder la vue	CTRL + PRÉCÉDENTE
Restaurer la vue	CTRL + SUIVANTE

## Commandes de la fenêtre

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes de la fenêtre.

Commande	Raccourci
Commandes de la fenêtre	Non assignée
Type de fenêtre	VERR. MAJ + Z
Outils d'ajustement de fenêtre	VERR. MAJ + A
Fenêtre Bloquée Activé/Désactivé	VERR. MAJ + E
Nouvelle Fenêtre Bloquée	VERR. MAJ + N
Déplace la Souris vers la Vue	Non assignée
Déplace la Vue vers la Souris	Non assignée
Commuter Vue active	VERR. MAJ + V
Localisateur activé/désactivé	VERR. MAJ + L
Mode Apperçu Activé/Désactivé	VERR. MAJ + O

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour gérer les commandes de la fenêtre.

Commande	Touches séquentielles
Commandes de la fenêtre	VERR MAJ + BARRE ESPACE, W
Type de fenêtre	Z
Outils d'ajustement de fenêtre	A

Fenêtre Bloquée Activé/Désactivé	E
Nouvelle Fenêtre Bloquée	N
Déplace la Souris vers la Vue	Bas
Déplace la Vue vers la Souris	Haut
Commuter Vue active	V
Localisateur activé/désactivé	L
Mode Aperçu Activé/Désactivé	O

## Commandes du curseur de texte

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes du curseur de texte.

Commande	Raccourci
Caractère en cours	CTRL + ALT + MAJ + ENTRÉE
Mot en cours	CTRL + ALT + MAJ + HAUT
Ligne en cours	CTRL + ALT + MAJ + DROITE
Phrase en cours	CTRL + ALT + MAJ + BAS
Paragraphe en cours	CTRL + ALT + MAJ + GAUCHE
Phrase Suivante	VERR MAJ+ ALT+ DROITE
Phrase précédente	VERR MAJ+ ALT + GAUCHE

Les touches suivantes sont des Raccourcis clavier standard de Windows pour déplacer le curseur de texte.

Commande	Touches Windows
Caractère suivant	Droit
Caractère précédent	Gauche
Mot suivant	CTRL + DROIT
Mot précédent	CTRL + GAUCHE
Ligne suivante	Haut
Ligne précédente	Bas
Paragraphe suivant	CTRL + BAS
Paragraphe précédent	CTRL + HAUT

## Commandes de Recherche

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour démarrer la Recherche.

Commande	Raccourci
Démarrer la Recherche	VERR MAJ + CTRL + F

Les touches séquentielles suivantes peuvent être utilisées pour démarrer la Recherche.

Commande	Touches séquentielles
Démarrer la Recherche	VERR MAJ + BARRE ESPACE, F

Lorsque la Recherche est activée, les touches modales suivantes peuvent être utilisées pour effectuer certaines commandes.

Commande	Touches
Parcourir le Type d'objet de page vers le haut	CTRL + HAUT
Parcourir le Type d'objet de page vers le bas	CTRL + BAS
Exécuter l'objet	CTRL + ENTRÉE
Premier objet (liste filtrée)	CTRL + ORIGINE
Dernier objet (liste filtrée)	CTRL + FIN
Objet Suivant	CTRL + C
Formulaire suivant	CTRL + F
En-tête suivant	CTRL + H
En-tête suivant niveau 1 ... 6	CTRL + 1 ... 6
Image suivante	CTRL + I
Lien suivant	CTRL + L
Liste suivante	CTRL + S
Tableau suivant	CTRL + T
Objet Suivant	ENTER ou CTRL + DROITE
Commande précédente	CTRL + MAJ + C
Formulaire précédent	CTRL + MAJ + F
En-tête précédent	CTRL + MAJ + H
En-tête précédent niveau 1 ... 6	CTRL + MAJ + 1 ... 6
Image précédente	CTRL + MAJ + I
Lien précédent	CTRL + MAJ + L
Liste précédente	CTRL + MAJ + S
Tableau précédent	CTRL + MAJ + T
Objet Précédent	MAJ + ENTER ou CTRL + GAUCHE
AppReader	ALT + R
Activer/désactiver la recherche Liste	ALT + L
Quitter la Recherche	ÉCHAPPE

---

## Commandes du Lecteur

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes du Lecteur.

Commande	Raccourci
Commandes du Lecteur	Non assignée
Mode de l'écho de la frappe	VERR MAJ + ALT + K
Mode de l'écho de la souris	VERR MAJ + ALT + M
Écho Niveau de la verbosité	VERR MAJ + ALT + B
Elocution activer/désactiver	VERR MAJ + ALT + ENTRÉE
Sélectionner la voix	VERR MAJ + ALT + V
Augmenter la vitesse de lecture	VERR MAJ + ALT + HAUT
Diminuer la vitesse de lecture	VERR MAJ+ ALT + BAS

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour gérer les commandes du Lecteur.

Commande	Touches séquentielles
Commandes du Lecteur	VERR MAJ + BARRE ESPACE, R
Mode de l'écho de la frappe	K
Mode de l'écho de la souris	M
Écho Niveau de la verbosité	B
Elocution activer/désactiver	Entrée
Sélectionner la voix	V
Augmenter la vitesse de lecture	Haut
Diminuer la vitesse de lecture	Bas

## Commandes Dire

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour déclencher les commandes DIRE.

Commande	Touches séquentielles
Commandes Dire	VERR MAJ + BARRE ESPACE, Y
Prononcer la date du jour	D
Prononcer l'heure	T
Prononcer le titre de colonne	C
Prononcer le commentaire	N
Prononcer la formule	O
Prononcer le titre de ligne	R
Prononcer le Presse-Papiers	P
Dire le bouton par défaut	B
Dire le nom de groupe	G
Prononcer le message	M
Prononcer l'onglet	A
Prononcer l'objet actif	F
Prononcer le texte sélectionné	S
Prononcer la barre d'état	U
Prononcer le titre de fenêtre	W

## Commandes de AppReader

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour démarrer AppReader.

Commande	Raccourci
Lecture AppReader à partir du Pointeur	VERR MAJ + ALT + CLIC GAUCHE
Démarrer la Vue App	VERR MAJ + ALT + A
Démarrer la Vue texte	VERR MAJ + ALT + T
Démarrer l'Outil Dis-Moi	VERR MAJ + ALT + S
Démarrer AppReader (mode sélectionné)	VERR MAJ + ALT + R

Lorsque que AppReader est actif, les touches modales suivantes peuvent être utilisées pour effectuer certaines commandes.

Commande	Touches modales
Mot suivant	CTRL + DROIT
Mot précédent	CTRL + GAUCHE
Phrase Suivante	DROIT
Phrase précédente	GAUCHE
Paragraphe suivant	BAS
Paragraphe précédent	HAUT
Page Suivante	PAGE SUIVANTE
Page Précédente	PAGE PRECEDENTE
Mot en cours *	CTRL + ALT + MAJ + HAUT
Ligne en cours	CTRL + ALT + MAJ + DROIT
Phrase en cours	CTRL + ALT + MAJ + BAS
Paragraphe en cours	CTRL + ALT + MAJ + GAUCHE
Premier mot de la ligne	ORIGINE
Dernier mot de la ligne	Fin
Début du document	CTRL + ORIGINE
Fin du Document	CTRL + FIN
Lien suivant	L
Lien précédent	MAJ + L
Exécuter le lien	CTRL + ENTRÉE

Des pressions répétées dans un délai 2 secondes sur la commande du mot en cours produit l'effet suivant:

- Première pression: Dit le mot
- Seconde pression: épelle le mot
- Troisième pression: épelle le mot phonétiquement ("Alpha, Bravo, Charlie, ...")

## Commande des Zones de Lecture

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes d'agrandissement.

Commande	Raccourci
Commandes des zones	VERR MAJ + ALT + Z
Créer une Zone	VERR MAJ + ALT + C
Éditer les Zones	VERR MAJ + ALT + E
Liste des Zones	VERR MAJ + ALT + L
Parcourir les Zones	VERR MAJ + ALT + G
Zone suivante	VERR MAJ + ALT + N
Zone précédente	VERR MAJ + ALT + P
Activer une zone 1 ... 10	VERR MAJ + ALT + 1 ... 0 Note: 0 Cible la Zone 10.

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour gérer l'agrandissement.

Commande	Touches séquentielles
Commandes des zones	VERR MAJ + BARRE ESPACE, Z
Créer une Zone	C
Éditer les Zones	E
Liste des Zones	L
Parcourir les Zones	G
Zone suivante	N
Zone précédente	P
Activer une zone 1 ... 10	1 ... 0 Note: 0 Cible la Zone 10.

## Commandes de Lecteur d'Arrière-Plan

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour démarrer le lecteur d'Arrière-Plan.

Commande	Raccourci
Activer l'arrière-plan de l'enregistreur	VERR MAJ + CTRL + B

Les touches séquentielles suivantes peuvent être utilisées pour démarrer le lecteur d'Arrière-Plan.

Commande	Touches séquentielles
Activer l'arrière-plan de l'enregistreur	VERR MAJ + BARRE ESPACE, B

Lorsque que le lecteur d'Arrière-Plan est actif, les touches modales suivantes peuvent être utilisées pour effectuer certaines commandes.

Commande	Touches modales
Afficher la Barre d'Outils	T
Capturer	C
Lecture/Pause	ENTRÉE



Redémarrer (au début)	MAJ + ENTRÉE
Phrase Suivante	DROIT
Phrase précédente	GAUCHE
Mot suivant	CTRL + DROIT
Mot précédent	CTRL + GAUCHE
Mot en cours	CTRL + ALT + MAJ + HAUT
Phrase en cours	CTRL + ALT + MAJ + BAS
Quitter	X

## Commandes de l'Enregistreur

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour gérer les commandes de l'Enregistreur.

Commande	Raccourci
Activer l'Enregistreur	VERR MAJ + CTRL + D

Les touches séquentielles suivantes peuvent être utilisées pour activer l'Enregistreur.

Commande	Touches séquentielles
Activer l'Enregistreur	VERR MAJ + BARRE ESPACE, D

## Commandes de la Caméra ZoomText

Les touches de raccourci suivantes peuvent être utilisées pour démarrer la Caméra ZoomText.

Commande	Raccourci
Activer la Caméra	VERR MAJ + CTRL + C

Les commandes séquentielles suivantes sont utilisées pour démarrer la Caméra ZoomText.

Commande	Touches séquentielles
Activer la Caméra	VERR MAJ + BARRE ESPACE, C

Lorsque que la Caméra est activée, les touches modales suivantes peuvent être utilisées pour effectuer certaines commandes.

Commande	Touches modales
Afficher la Barre d'Outils	T
Zoom +	Haut
Zoom -	Bas
Rotation de l'image	GAUCHE/DROITE
Plein Écran/Partiel	TAB
Affichage partiel	VERR MAJ+ GAUCHE/DROITE
Luminosité Activée/Désactivée	MAJ + ENTRÉE
Réinitialiser Luminosité	MAJ + RETOUR ARRIÈRE
Augmenter la brillance	MAJ + HAUT
Diminuer Brillance	MAJ + BAS

Augmenter Contraste	MAJ + GAUCHE
Diminuer Contraste	MAJ + DROITE
Bicolore Activé/Désactivé	ALT + ENTRÉE
Schéma Bicolore	ALT+ GAUCHE/DROITE
Mise au point Automatique/manuelle	CTRL + ENTRÉE
Mise au point en	CTRL + HAUT
Mise au point sur	CTRL + BAS
Quitter	X